

■ Microsoft Edge の Internet Explorer モード(IE モード)設定について

Microsoft Edge で『じょうれいくん』を使用する際に必要な Internet Explorer モード(以降、IE モードと記述)の設定について、ご説明します。



Microsoft Edge Chromium 版 バージョン 92(92.0.902.55 以降)で IE モードの設定が可能です。




IE モードの設定を行うと、30 日間のみ対象ページは IE モードで開きます。
設定した日から 30 日間が過ぎた場合、再度 IE モードの設定が必要になります。

■ Microsoft Edge の Internet Explorer モード(IE モード)設定について	- 1 -
1. Microsoft Edge のバージョンの確認	- 2 -
2. Microsoft Edge IE モードの有効化	- 4 -
3. 『じょうれいくん』の IE モード設定	- 6 -

1. Microsoft Edge のバージョンの確認


ここでは、IE モードが使用できる Microsoft Edge のバージョンかを確認する方法をご説明します。

- (1) Microsoft Edge を起動し、画面右上の[⋮]をクリックします。



メニューが表示されます。

- (2) [ヘルプとフィードバック]-[Microsoft Edge について]をクリックします。



[バージョン情報 画面]が表示されます。


- (3) Microsoft Edge のバージョンが「92.0.902.55」以降であることに加え、「このブラウザは、Chromium オープン ソース プロジェクト…」と記載されていることを確認します。



2. Microsoft Edge IE モードの有効化

ここでは、IE モードの有効化をご説明します。

- (1) Microsoft Edge を起動し、画面右上の[⋮]-[設定]をクリックします。



[設定 画面]が表示されます。

- (2) [既定のブラウザー]をクリックします。



[既定のブラウザー 画面]が表示されます。

補足 [既定のブラウザ]が表示されない場合は、画面左上の[≡]をクリックすると表示されます。




- (3) [Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可]を[許可]に変更し、[再起動]ボタンをクリックします。



補足 [Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可]が既に[許可]の場合は、[再起動]ボタンのクリックは不要です。


- (4) [設定 画面]を閉じます。



3. 『じょうれいくん』の IE モード設定

ここでは、『じょうれいくん』の IE モード設定をご説明します。

- (1) Microsoft Edge にて『じょうれいくん』の[ログイン 画面]を表示し、[Internet Explorer モードのリロードタブ]をクリックします。




[このページは Internet Explorer モードで開かれています 画面]が表示されます。

重要!


Microsoft Edge の[お気に入り]機能をご利用されている方は、[お気に入り]のページを表示してから、再度 IE モードの設定が必要となる場合があります。

[お気に入り]のページを表示し、IE モードが解除されていた場合は、対象ページで[Internet Explorer モードのリロードタブ]をクリックし、手順(2)~(3)を行ってください。

- (2) [次回、このページを Internet Explorer モードで開く]をオンにし、[完了]ボタンをクリックします。




- (3) 『じょうれいくん』の[ログイン 画面]を表示し、画面上部に、「Internet Explorer モードになっています。」と表示されていることを確認します。



補足 『ほうれいくん』を使用する場合は、『ほうれいくん』に IE モードの設定を行ってください。

インターネット版 : <https://lawinfojoureikun.jp>

LGWAN-ASP 版 : <http://houreikun.broadcenter.asp.lgwan.jp>



以上で作業は終了です。